USBケーブルで接続する(Mac)

Macに本機を取り付ける	4-2
ユーティリティソフトをインストールする	4-2
ユーティリティソフトをインストールする	4-2
ユーティリティソフトをアンインストールする	4-4

USBケーブルで接続する(Mac)

Macに本機を取り付ける

- USIMカードを取り付けた本機の外部接続端子にUSBケーブルのmicroUSB ブラグを接続します。
- 2 USBケーブルのUSBプラグをMacのUSBポートに接続します。
- ③本機の電源ボタンを約2秒押して電源を入れます

Macが本機を認識するまでしばらくかかります。



▶本機をMacに取り付けた状態でスリーブを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スリーブを行ってください。また、本機を取り付けた状態で、起動や再起動すると正常に動作しない場合があります。この場合、Macを起動する前に本機を取り外してください。

ユーティリティソフトをインストールする

■ ユーティリティソフトをインストールする

本機にはデバイスドライバ、ユーティリティソフトが保存されています。はじめ てお使いの場合、デバイスドライバ、ユーティリティソフトが自動的にインスト ールされます。 画面表示や手順は、Mac OS X 10.6を例としています。

▶インストール中に、本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。

- Macを起動します。
- 2本機をMacに接続します。

3 CD-ROMのアイコンがデスクトップに表示されたら、ダブルクリックします。



[101SI Utility installer.mpkg]をダブルクリックすると、インストールが始まり、次の画面が表示されます。[続ける]をクリックします。

000	SoftBank 101SI	Θ		
×	1 項目、0 KB 空き			
1015I Utility				
in stance in prog				
C SOUBBUR 10121				
	101St Utility Installer @d 2/7 h = li			
to is of the provided of the second				
	a SCE TOTS OUNLY Instanter 4 SAF-5	~		
e はじめ				
● インス1		この要な手		
 インス1 	「「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「			
● インス !				
● 概要				
	manufactured fundamental			
multinhinding	4 0 0			
0 1	10			
Contraction of the second seco	戻る	(続ける)		
		4		

 ▶ご使用のMaclcすでにユーティリティソフトがインストールされている場合は、 P.4-4を参照してアンインストールを実施してからインストールしてください。
 ▶本機の最新のユーティリティソフトのみがインストールされていることをご確認の うえご使用ください。

⑤ [インストール先の選択]の画面が表示されます。インストール先を選択して、 [続ける]をクリックします。



["Macintosh HD"に標準インストール]の画面が表示されます。
 [インストール]をクリックします。



[Macintosh HD]はお使いになっているハードディスクの名称です。お客様によって、表示される名称は異なります。

USBケーブルで接続する(Mac)

認証の画面が表示されます。お使いのMacの名前(ユーザー名) とパスワード を入力して、[OK]をクリックします。

	"インストー 入力してくか	ラ"に変更を許可するには、パスワードを ださい。
	名前:	USER
	パスワード:	
▶ 詳細な情報	导報	
?		(++>>セル) OK

- 3 インストールが始まります。
- ③ 次の画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。



▶インストーラーが起動しない場合はパソコンを再起動してください。

ユーティリティソフトをアンインストールする

- 1 🗓 をクリックして、Finderの画面を表示します。
- 2 [101SI Utility]を選択して、ゴミ箱に移動します。
- ③ ゴミ箱にSEIKO101SIRoot.kextを移動します。

ファイルの場所は"/システム/ライブラリ/Extensions/SEIKO101SIRoot. kext"です。

4 Macを再起動します。

▶ ユーティリティソフトが起動されていると「項目'101SI Utility'は開いているので、ゴミ箱へ移動できません。」の画面が表示され、アンインストールできません。ユーティリティソフトを終了させてから再度、実施してください。